



ADD-ON SAP BUSINESS ONE · XEICORE

XEI.ItemGenerator – Instalación, licencia, menús y autorizaciones

XEI.ItemGenerator · Versión 1.4.0

Índice

Requisitos

Instalación

Licencia

Menús

Autorizaciones

Asistencia

Requisitos

SAP Business One	10.0 o superior
Base de datos	Microsoft SQL Server o SAP HANA (en SAP HANA se recomienda una prueba durante la instalación)
Sistema	Microsoft .NET Framework 4.8 en el PC del cliente SAP
Idiomas del programa	italiano, inglés, alemán, francés, español

Instalación

1. Descargue el paquete [XEI.ItemGenerator.zip](#).
2. En SAP Business One abra el **Extension Manager**, importe el paquete y asígnelo a la empresa.
3. En el primer inicio el add-on crea por sí solo tablas, campos, objetos y las entradas de las autorizaciones.
4. Al terminar, **reinicie el cliente SAP una vez**: las ventanas de las bases y de las variantes leen los campos del add-on al iniciar SAP.

Cada actualización del add-on se instala del mismo modo, con el mismo reinicio.


Licencia

El add-on funciona con un **código de licencia** emitido por XEI.

- **Prueba**: tras solicitar la prueba se recibe por email un **código de prueba**, válido durante 30 días desde el envío en cualquier empresa.
- **Compra**: se envían a XEI los dos códigos de la ventana **Licenza** (Licencia) y se recibe el código de licencia.

La ventana **Licenza** (Licencia):

- Sin un código válido el add-on está **bloqueado**: en su menú solo quedan *Informazioni* (Información) y *Licenza* (Licencia), y al iniciar se abre automáticamente la ventana **Licenza** con el estado y el motivo.
- La ventana muestra el **código de la empresa** y el **código del servidor**: para comprar la licencia, con *Copia* (Copiar) se envían a license@xeisrl.com.
- Un usuario SAP **superusuario** pega el código recibido en *Inserisci un codice di licenza* (Introducir un código de licencia) y pulsa *Salva codice* (Guardar código): el add-on se desbloquea al instante, sin reiniciar SAP.
- El código de prueba es válido en cualquier empresa. El código de licencia es válido para la empresa (base de datos) o el servidor de los códigos enviados.
- La misma ventana se abre en cualquier momento desde el menú *Licenza*: estado, vencimiento, número y ámbito de la licencia.



La ventana Licenza (Licencia) con el add-on bloqueado: motivo, códigos de la empresa y del servidor, campo para el código.

Menús

Las entradas están en **Módulos > Gestión > Add-ons > XEI-Addon > Configurador de códigos** y, iguales, en **Inventario > Gestión de artículos > Configurador de códigos**.

Entrada	Función
0. Configuración	opciones del add-on (manual de uso, capítulo 3)
1. Definición de bases	bases y valores: el árbol del código (capítulo 5)
2. Variantes y opciones	variantes con sus opciones (capítulo 4)
3. Estructuras de variantes	grupos de variantes que se piden para un valor (capítulo 4)
4. Generar artículos	composición y creación de los artículos (capítulo 9)
5. Control de coherencia	recálculo de las composiciones de los artículos generados (capítulo 14)
6. Verificar configuración	control de toda la configuración (capítulo 12)
7. Importar / exportar Excel	configuración en un archivo Excel (capítulo 13)
Informazioni, Traduzioni, Licenza (Información, Traducciones, Licencia)	entradas comunes a los add-ons XEI, en italiano (solo bajo XEI-Addon); Licenza: estado y código de licencia

Con el botón derecho también están **Configurar artículo...** en las líneas de ofertas de ventas y pedidos de cliente (capítulo 10) y **Generar artículos similares...** en los datos maestros de un artículo generado (capítulo 11).

Autorizaciones

En **Gestión > Inicialización del sistema > Autorizaciones > Autorizaciones generales** el add-on añade la rama **Configuratore codici XEI**. Para cada entrada se puede asignar *Autorización total*, *Solo lectura* o *Sin autorización*. Los superusuarios siempre tienen acceso completo.

▼ Autorizzazione utente	Diverse autorizzazioni	▼ Diverse autorizzazioni
XL Reporter Tools	Autorizzazione completa	▼ Autorizzazione completa
XL Reporter Reports	Autorizzazione completa	▼ Autorizzazione completa
Modifica testi add-on XEI	Senza autorizzazione	▼ Senza autorizzazione
▼ Configuratore codici XEI	Senza autorizzazione	▼ Senza autorizzazione
Definizione basi	Senza autorizzazione	▼ Senza autorizzazione
Definizione varianti	Senza autorizzazione	▼ Senza autorizzazione
Strutture varianti	Senza autorizzazione	▼ Senza autorizzazione
Generazione articoli	Senza autorizzazione	▼ Senza autorizzazione
Configurazione, verifica, import/export	Senza autorizzazione	▼ Senza autorizzazione

La rama del configurador en las autorizaciones generales, para un usuario sin autorizaciones.

Entrada	Total	Solo lectura
Definizione basi	modificar las bases	consultar
Definizione varianti	modificar las variantes	consultar
Strutture varianti	modificar las estructuras	consultar
Generazione articoli	crear artículos (también desde ofertas y pedidos)	componer la lista sin crear
Configurazione, verifica, import/export	guardar la configuración, importar desde Excel, control de coherencia	ver la configuración, verificar, exportar

Sin autorización, la entrada de menú muestra en la barra de estado "Función no autorizada".

Asistencia

Para las licencias: license@xeisrl.com. Para la asistencia: info@xeisrl.com. En la solicitud indique la versión del add-on (menú *Informazioni*) y una descripción del problema.